

### 【開機】

時間：上午 **7:30-8:00**

將**電腦與數據機**電源打開，直到畫面出現「**精業盤後資訊傳輸系統**」並且撥號成功，即會進入檔案傳輸與解壓縮。每日傳輸與解壓縮時間約為 15~20 分鐘。

系統預設 0840~1330 間開機時不可執行轉檔程式，此時開機時系統將直接跳離「**精業盤後資訊傳輸系統**」，進入主程式。

### 【注意事項】

1. 數據機：Atrie(雅企)數據機 面板前方共有三個按鈕，十個信號燈。
  - 撥 接：三個按鈕均為浮起之狀態，連線時 **OH** 和 **CD** 燈會亮
  - 數據專線：**D/L** 鈕為壓下，其餘兩個為浮起的，**CD** 燈會亮  
如果 **RD** 燈與 **CD** 燈沒有閃動或沒有亮起，請與機房聯絡。
2. 工作站如出現本工作站**未授權**，或螢幕左上方數字呈現紅色，請與服務人員聯絡，勿按任何鍵。
3. 電話線：如電腦出現「撥號中」的訊息，卻**無撥號聲**，或有撥號聲，卻**沒有高頻音**，請將電話線自數據機拔起，插在電話機上，拿起電話統撥電話出去看是否正常。若正常，請將電話線接回數據機（接在“Line”孔上，在重新連線試試）
4. 轉檔：若您有購買下列資訊，請注意其轉檔時間:
  - ① 當日 **16:30**—技術指標、完整券商進出、期貨技術分析
  - ② 當日 **18:30**—基本資料、基本分析
  - ③ 當日 **22:30**—融資融券、外資持股、外資總額、當日進出、買賣家數
  - ④ 次日 **08:00**—基本分析圖

上列時間為機房資訊備齊之時間，當您在當日該時間之後執行傳檔程式，便可以將該段時間前備齊之所有資訊下載。例如在當日 16:30 執行轉檔程式，您可以傳回上列**①**項資料。若您在 22:30 執行轉檔程式，您可以傳回**①**、**②**、**③**項資料。有關盤後檔案傳輸，請參閱頁 2-67「貳、功能操作 六、設定參數-手動盤後資料傳輸系統」乙節